

PROTOCOLES THERAPEUTIQUES

INSTALLATION EN VUE D'UN ACCOUCHEMENT INOPINE

VERSION : V1.0


ECRITURE :
P. CAVALLI /
C. CHAULEUR

DATE : 03/2018

S'INSTALLER EN ANTICIPANT

De façon générale et si possible : situation calme, isolée et réchauffée en évitant les courants d'air, limiter les intervenants et les « va et vient », **un seul interlocuteur**, réassurance.
Ensuite chacun son rôle :

<p>CCA</p>	<p>Protéger le sol et le mobilier Chauffage pièce et VSAV Préparation accueil nouveau né :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Table propre • Serviettes réchauffées • Sac polyéthylène + bonnet • Matériel d'aspiration branché et vérifié avec sonde n°8 (turquoise) maxi 136 mmHg ou 150 mm d'H2O • Bavu 500ml avec masque circulaire, filtre et manomètre de pression, O2 à proximité • Compresses stériles sèches, 2 clamps Bahr, capteur SpO2
<p>IDE</p>	<p>Mise en condition de la parturiente : VVP avec SSI, scope (PA, FC, SpO2), Préparer antalgique type paracétamol, attente avec Meopa® Nettoyage Bétadine du périnée (Bétadine), vessie vidée (sondage évacuateur) Préparer une seringue de 5 UI d'ocytocine (Syntocinon®)</p>
<p>Médecin</p>	<p>Contact régulateur +/- SMUR Pédiatrique Installation de la patiente avec position d'attente entre deux poussées : position gynécologique semi-assise sur le bord du lit ou du canapé, les fesses affleurant le bord, tête surélevée, pieds sur 2 chaises Préparer le sac de recueil pour quantifier les pertes liées à la délivrance Gants stériles, masque, calot, lunettes, tablier, plateau avec ciseaux, clamps de Bahr, serviette d'accueil du nouveau né</p>



position d'attente



position d'accouchement